ハーネス検査装置

ハーネスチェッカー128(ASU-020) ハーネスチェッカー256(ASU-021) ハーネスチェッカー128HV(ASU-022) ハーネスチェッカー256HV(ASU-023)

> ソフトウェア取扱説明書 セットアップ編

> > 旭産業株式会社 第1版 AS725D064

目次

・ソフトウェアのインストール ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	2
1.1 インストール	2
1.2 アンインストール	7
2. ドライバーのインストールーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	. 9
2.1 インストール	9

1:クリック

1. ソフトウェアのインストール

1.1 インストール

本ソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者権限を持つユーザーで行って 下さい。

ソフトウェアのインストールを開始する前に、実行中の全てのプログラムを終了して下さい。

他のプログラムを実行したままインストールを開始すると、正常にインストールされなかったり、 編集中のデータが失われる可能性があります。

全てのプログラムを終了したら、CD/DVD ドライブに低電圧ハーネスチェッカセットアップディス クを挿入して下さい。DVD ドライブにフォルダが表示されますので setup.exe をクリックして下さ い。

	/D.RW. ドライブ (Fr) Debug			ミライブ /E:) Dobuoの絵素		x
			1 11 DIDINI		× / ¬	
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) ソール(I)	(1)(日)	/				0
整理 ▼ ディスクに書き込む			1		•	0
 ☆ お気に入り ※ ダウンロード デスクトップ ※ 最近表示した場所 ※ ライブラリ ※ ドキュメント ※ ビグチャ ※ ビデオ > ミュージック ※ コンピューター ▲ C (C:) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	名前 ・現在ディスクにあるファイル(3) Driver_USB 伊HarnessChecker.msi できたファ ・ディスクに書き込む準備ができたファ	更新ご時 2016/05/30 14:23 2016/05/30 14:02 2016/05/30 14:02 イルレ(1)	理想 ファイル フォル Windows インス アプリケーション	サイズ 1,648 KB 550 KB		
4 個の項目						
個の項目 (空きディスク領域: 0 バイト)			2.14	МВ		

図 1-1

セットアップ画面(図 1-2)が表示されますので、 "次へ"ボタンをクリックして下さい。

岗 HarnessChecker	
HarnessChecker セットアップ ウィザードへようこそ	
インストーラーは HarnessChecker をインストールするために必要な手順	技示します。
この製品は、著作権に関する法律および国際条約により保護されています または一部を無断で複製したり、無断で複製物を頒布すると、著作権の優 注意ください。	す。この製品の全部 きまとなりますのでご 2:クリック
キャンセル < 戻る(B)	
図 1-2	

インストール先フォルダ指定画面(図 1-3)が表示されますので、 "次へ"ボタンをクリックして下さい。

初期状態のインストール先は["]C:¥Program Files¥Asahisangyo¥HarnessChecker256¥"です。 他のフォルダにインストールする場合は、["]参照["]ボタンをクリックして下さい。

岗 HarnessChecker		
インストール フォルダーの選択		
インストーラーは次のフォルダーへ HarnessChecker をインストー	ルします。	
このフォルダーにインストールするには「次へ」をクリックしてくださ トールするには、アドレスを入力するか「参照」をクリックしてください	い。別のフォルダーにインス い。	
フォルダー(E):		
C:¥Program Files (x86)¥Asahisangyo¥HarnessChecker¥	参照(<u>R</u>)	
	ディスク領域(<u>D</u>)	
HarnessChecker を現在のユーザー用か、またはすべてのユーザー用	きにインストールします:	\backslash
◎ すべてのユーザー(E)		\mathbf{i}
● このユーザーのみ(M)		3:クリック
(キャンセル) (く夏		

🗵 1-3

*"*参照*"*ボタンをクリックするとインストール先フォルダ変更画面(図 1-4)が表示されますので、 フォルダリストよりインストール先フォルダを選択し、*"*OK*"*ボタンをクリックして下さい。
 *"*OK*"*ボタンをクリックすると、インストール先フォルダ指定画面(図 1-4)に戻ります。

侵スーパーあんどん6 - InstallShield Wizard		
インストール先フォルダの変更 インストール先フォルダを参照してください。	L C	
探す場所(上):		4.フォルダ選択
➡ 新たなインストール先	 E E 	
 □ = D = D = D = D = D = D = D = D = D =		
フォルダ名(E):		5·ᄼ <u>니ッ</u> ク
C:¥Program Files¥Asahi Sangyo¥新たなインストール先¥		0.7997
InstallShield		
ОК	> キャンセル	
図 1-4		•

フォルダ変更を中止する場合は、"キャンセル"ボタンをクリックして下さい。

インストール先フォルダ指定画面(図 1-4)にて"次へ"ボタンをクリックするとインストールする プログラムを選択する画面(1-5)が表示されますので、「次へ「ボタンをクリックして下さい。

提 HarnessChecker		
インストールの確認		
HarnessChecker をインストールする準備ができました。		
[次へ]をクリックしてインストールを開始してください。		
		6:クリック
キャンセル	戻る(B) (次へ(N))	

図 1-5

インストール開始画面(図1-6)が表示されますので、インストール完了までしばらくお待ち下さい。

HarnessChecker		
HarnessChecker を-	インストールしています	5
HarnessChecker をインストー	ルしています。	
お待ちください		
	キャンセル 《厚	3(B)) (次へ(N) >

図 1−6

インストールが完了すると、完了画面(図)が表示されます。 全ての作業が終了しましたら[~]閉じる[~]ボタンをクリックして下さい。

HarnessChecker		
インストールが完了しました。		
HarnessChecker は正しくインストールされました。		
終了するには、 [閉じる]をクリックしてください。		
Windows Update で、NET Framework の重要な更新かのるかとうか	を始まなしてくたさい。	7: クリック
(
キャンセル 〈 戻る		

図 1-7

これでインストールは終了です。

1.2 アンインストール

ハーネスチェッカ 256 を使用する必要が無くなった場合は、プログラムをアンインストール(*1) して下さい。

(*1) アンインストール後に再びお使い頂くには再インストールが必要です。

1. 2. 1 アンインストール方法

スタートメニューよりコントロールパネルを開き、"プログラムと機能"を起動して下さい。 "プログラムと機能"の画面(1-8)が表示されますので、その中の

"HarnessCheker256"をクリックして下さい。

 □ カクカムと総紙				1:クリ	ック		
 ・ ● ● ● 3.72h-1-ル/(ネル・ すたてのコントロール/(ネル項目・) 70/54と機能 ・ ● ● 「ログラムと機能の技能 ・ ● ● ・ ● ● ・ ● ●	0 プログラムと機能					- 0	×
コンドロール パネルホーム コング クリンクストールまたは変更 プンドールされた見影かつなお コング クリンクストールまさには 一覧からプログラムを選択して(アンインストール)、(変更)、または(修道)をクリックします。 マンド かいのの時能の有効化はなは アレグ クンバール 変更 多い クログ クレ クレ 変更 多い 第行元 インストール目 サイズ バージョン クログ クレ クレ 変更 多い 第日本の多いののののののののののののののののののののののののののののののののののの	← → י ↑ 🖸 י באלב-,	ルパネル > すべてのコントロールパネル項目 > プログラムと機能		ڻ ~	プログラムと機能の検	粟	Q
1021-Uk2thを更新707514 家が かのの機能の有効化さなは 素効化	コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更					
● Windows の後能の有効化または 無効化 ● アソインストール 変更 修び ● 日本 ● サイズ パージョン ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 ● 日本 <	インストールされた更新プログラムを 表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラムを選択してアンインストー	ール]、[変更]、または [修復] をクリックします。				
Action 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	 Windows の機能の有効化または 無効化 	琴環 ▼ アソイソストール 安軍 係復				8 •	0
HamessChecker Asabisangyo 2016/05/30 4.23 MB 1.0.0		2#	24/2	ANTELLO	#17	15-21-21	
	<	HamessChecker	Asabisangyo	2016/05/30	4.23 MB	1.0.0	
		COLUMN STREET			1	di l	
		and the second second second	and a second second	-			
				to be added to the		8	
		The second second second second	and the second second		and the second	Conception of the	
		and the second	And Add Street of Street			100	
		A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	and the second second second	C D Married H	100.00	-	
		and the second sec	Street, Street				
			a sea of the second sec				
		Contraction of the second s	A DOM OF ANY		1.1		
		AND IN COMPANY OF TAXABLE PARTY.	and the second second	1.000	1.00 - 20	1.00	
			and the second second second	2 8 8 W 1 8		100 B	
					100		

図 1-8



初期画面(図)に戻ったら右上の^ベ×^ベボタンをクリックしてアンインストールは終了です。

- 2. ドライバーのインストール
 - 2.1 インストール
 - インストールを開始する前に以下の内容についてご確認ください。
 - ・Administer(管理者)権限のあるユーザーアカウントでログインして下さい。
 - ・Windows で起動中のアプリケーションを終了して下さい。
 - 1. ASUO34/O35(以下、 "実機"と省略)とパソコンをUSB ケーブルで接続し電源を入れます。 パソコンの USB ポートには実機以外の機器は接続しないようにして下さい。
 - スタートメニューを開き、コンピュータを右クリックするとメニューが出ます。[プロパティ]を クリックしてデバイスマネージャーを開きます。
 - [ほかのデバイス]に[CDC USB Demonstration]が追加されていますので、右クリックして [ドライバーソフトウェアの更新]をクリックして下さい。
 ※[ドライバーソフトウェアの更新]が表示されない場合は、自動検索中の可能性があります。 しばらく待ってから再度お試し下さい。



図 2-1

4. [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]をクリックします。



5. [参照]をクリックします。

0.814745	×
🚱 📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - CDC USB Demonstration	
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:	
C:¥WINDOWS¥SYSTEM32	
▲ コンピューター トのデバイス ドライバーの一覧から選択します(1)	
この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバーソフトウェア	
と、テハイスと同しカテコリにあるすべてのトライハー ソフトウエアが表示されます。 す。	
次へ(N) ませ、	Jurte

図 2-3

6. DVD ドライブの[Driver_USB]を指定し、[OK]をクリックします。

オルダーの参照			
ハードウェアのドラ	イバーを含むフォルダーを選んで	ください。	
📃 デスクト	ップ		
▶ 🧊 ライブ	ラリ		
ASH11	9		
▲ № コンピ:	ューター		
> 🏭 OS (0	C:)		
a 💽 DVD	RW ドライブ (D:) Debug		
Driv	/er_USB		
> Gu 7.91	3-0		
フォルダー(F):	Driver_USB		
			ンセル

図 2-4

フォルダを確認し、[次へ]をクリックします。
 クリック後、ドライバの検索が始まります。しばらくお待ち下さい。

0	×
🎐 🚊 ドライバー ソフトウェアの更新 - CDC USB Demonstratic	on
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:	
C:¥WINDOWS¥SYSTEM32	▼ 参照(R)
▲ コンピューター tのデバイス ドライバーの一覧からi	選択します(L)
この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされ	1.たドライバー ソフトウェア
で、アバイスと同じカナゴラにあるタイモのトライバー。	JJ IJIJIJ MANCILA
	次へ(N) キャンセル

図 2-5

8. しばらくするとインストール完了画面が表示されます。[閉じる]をクリックします。



図 2-6

9. デバイスマネージャーを開き[ポート(COM と LPT)]の中の USB Serial Ports Driver の COM ポート番号をメモして下さい。ソフトウェアの接続で使用します。 [×]をクリックします。

テバイス マネージャー	
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(H)	\smile
⊨ ⇒ m Q 0 m Q 0 N 10	
▶ ∰ コンピューター	-
>	
▷ 📜 システム デバイス	
▷ 👝 ディスク ドライブ	
▷ 🏪 ディスプレイ アダプター	
▲ 🔮 ネットワーク アダプター	
🔤 🚽 Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller	
Dell Wireless 1504 802.11b/g/n (2.4GHz)	
📲 🔂 Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter	
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter	
- 🕄 VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2	
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1	
VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8	
> 🤪 バッテリ	
▶ 🔲 プロセッサ	
▲ 標 ポート (COM と LPT)	
FECP プリンターポート (LPTI)	
USB Serial Ports Driver (COM5)	
▶ 1 マウスとそのほかのポインティング デバイス	
▶ ₩ モニター	
▶ 🕛 ユニバーサル シリアル バス コントローラー	
▷ 📀 記憶域コントローラー	
	-

図 2-7

